

MANUAL DE USO PARA LECTORES DE PANTALLA JAWS Y NVDA



PRESENTACIÓN

Hoy en día se habla sobre accesibilidad, en muchos casos nos vemos enfrentados a como poder hacerlo con las nuevas tecnologías de trabajo. Es por ello, que dentro del siguiente documento presentamos dos elementos claves para trabajar desde un computador teniendo los accesos a los diferentes contenidos.

INDICE DE CONTENIDOS

01. INTRODUCCIÓN **4**

02. SOFTWARE LECTORES DE PANTALLA **5**

¿Qué es un lector de pantalla?.....	5
JAWS	6
NVDA.....	8

03. DEFINICIONES DE COMANDOS **11**

Comandos generales de JAWS y WINDOWS.....	12
Características de voz.....	15
Navegación y lectura.....	16
Edición.....	19
Navegación en tablas.....	22
Navegación básica en cuadros de diálogo o páginas web.....	24
Comandos específicos para los navegadores.....	26
Sistemas de ayuda.....	31
Navegación táctil.....	33

INTRODUCCIÓN

En el presente documento, se presenta la accesibilidad sobre la inclusión como una utopía frente a las oportunidades que ofrece la sociedad a las personas con diferentes necesidades, ya que de acuerdo a las definiciones que hay sobre inclusión se mencionan la igualdad de oportunidades como algo fundamental, creando una sociedad justa donde cada persona desarrolla sus habilidades y contribuye hacia una sociedad más tolerante.

Es por ello, que procuraremos entregar herramientas necesarias para poder insertarse al mundo de la tecnología y junto con ello tener el acceso a los diferentes contenidos mediante software que corresponden a lectores de pantallas, precisos para apoyar a las personas ciegas y con baja visión.



SOFTWARES LECTORES DE PANTALLA


¿QUÉ ES UN SOFTWARE LECTOR DE PANTALLA?



Un software, es un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Por su parte, un software lector de pantalla consiste en un programa que permite

poder generar una lectura de todos los elementos que puedan estar presentes en una pantalla, generando en el usuario accesibilidad y autonomía en diversos aspectos y temas de interés.

LECTORES DE PANTALLA MÁS COMUNES



JAWS

¿QUÉ ES JAWS?

JAWS for Windows, de Freedom Scientific, es un programa lector de pantalla que le provee a las personas ciegas acceso al contenido de la computadora por medio de una voz sintetizada.

Con JAWS el usuario puede acceder a redes sociales, crear documentos, leer el correo electrónico, navegar por la web y mucho más.

Todas las versiones de JAWS incluyen sintetizadores con voces naturales o electrónicas que permiten leer texto en español, inglés, portugués, italiano, francés, alemán entre otros.

Funciona siguiendo el foco de Windows, y se utiliza con comandos de teclado, no con ratón. Tendremos dos cursores: el cursor del PC, vinculado al foco de Windows y el cursor de JAWS, vinculado al puntero del ratón.





¿PARA QUÉ SE USA JAWS?

JAWS, se usa para poder tener una mayor accesibilidad y autonomía frente a distintos contextos computacionales, poder estudiar, trabajar o simplemente un uso personal. Es por ello que, en cada instancia se pueden utilizar los diversos programas como lecturas, escrituras, audios, videos, entre otros.

¿CÓMO INSTALAR JAWS?

Principalmente, se debe descargar el software para generar su instalación, para ello proporcionamos algunos links para hacerlo.

Se reseña, que existen varias páginas web para descargar el lector de pantalla; pero una que es de fácil acceso y uso es un blog que se llama Tecno Conocimiento Accesible, cuyo link podrás encontrar más abajo. Existen variados programas para utilizar de forma directa, en la carpeta lector de pantalla se encuentra el JAWS para su descarga.

Link 1:

<https://tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com/>

Link 2:

<https://tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com/2019/08/jaws-2019190460400-instalacion-con.html>

Una vez descargado el lector de pantalla, debes realizar su aplicación. En todo momento tienes una voz de apoyo para seguir cada una de las indicaciones a desarrollar.

NVDA

¿QUÉ ES NVDA?

El NVDA (NON VISUAL DESKTOP ACCESS), es un software de lectura de pantalla para el sistema operativo Microsoft Windows y funciona a partir de Windows XP o superior, es decir, también funciona con Vista y Windows 7.

Este software tiene un sintetizador de voz integrado, el cual se llama Speak, sin embargo, es recomendable instalar previamente otra voz sintética de mayor calidad, denominada "Isabel".



¿PARA QUÉ SIRVE NVDA?

El NVDA permite a personas ciegas y con baja visión acceder e interactuar con el sistema operativo Windows y aplicaciones de terceros.

¿CÓMO SE INSTALA NVDA?

Para iniciar la instalación, simplemente se presiona Enter o doble clic sobre el archivo instalador para que se inicie el procedimiento.

Sin embargo, si estamos operando en Windows 7 es posible que aparezca un cuadro de diálogo en pantalla, el cual no será leído por NVDA pues aparece antes de que él se instale. Se trata de una pantalla de control de cuentas de usuarios de Windows donde nos advierte que el programa hará cambios en el sistema y da la opción de permitir, no permitir o cancelar. En este caso, será necesario contar con ayuda de otra persona para seleccionar la opción que permita los cambios y luego pulsar Enter.

Además, cuando el instalador se cargue, escucharemos la música de instalación de NVDA. Una vez cargado, una copia temporal de NVDA permite seguir las indicaciones del instalador. Debe tenerse en cuenta que, si tenemos otra copia de NVDA ya instalada, el instalador de NVDA la desinstalará por nosotros, y entonces comenzará a instalar NVDA.

Asimismo, una vez que hayamos completado la instalación con éxito, el instalador nos avisará que ha finalizado. Por otro lado, si estás reinstalando el NVDA sobre una copia previa, se solicitará el reinicio del sistema; pero si se está haciendo por primera vez, no se hará la pregunta sobre el reinicio. Para finalizar se presiona cerrar el instalador y a continuación arrancará la nueva versión de NVDA.



¿CÓMO SE INSTALA NVDA?

El programa NVDA está disponible desde el escritorio de la Modalidad Educación Especial del Programa Conectar Igualdad (<http://modalidadespecial.educ.ar>); también puede descargarse de <http://www.nvda-project.org>

Igualmente, en la sección Download se encuentra un enlace para descargar la última versión de NVDA.

Actualmente hay dos formatos de NVDA:

Formato instalable:

Posee un instalador con realimentación auditiva. Una vez instalado podrá ejecutarse en cualquier momento desde el Menú Inicio del sistema operativo Windows.

Formato portable:

Se trata de un fichero comprimido auto extraíble que contiene una versión completamente portátil de NVDA, la cual puede ejecutarse desde una memoria USB o un CD. Es especialmente útil cuando se desea utilizar una computadora donde no esté instalado el NVDA (por ejemplo, en un ciber, en la computadora de un compañero, entre otros).

Para acceder a las pantallas de autenticación de Windows, como las de control de cuentas de usuario u otras pantallas seguras, así como aplicaciones ejecutándose en el administrador de Windows Vista y posteriores, debe instalarse NVDA utilizando el instalador, puesto que no se puede acceder a estas pantallas utilizando una copia portátil de NVDA.

DEFINICIONES DE COMANDOS

01. TECLA JAWS

Tecla principal de JAWS. Generalmente asignada a INSERTAR (INSERT) o BLOQ MAYÚSCULA (CAPS LOCK).

02. SUPRIMIR

DELETE

03. INICIO

HOME

04. FIN

END

05. RETROCEDER PÁGINA

PAGE UP

06. AVANZAR PÁGINA

PAGE DOWN

07. RETROCESO

BACKSPACE

08. TECLA WINDOWS

Tecla con el logo de Windows. Generalmente ubicada a la izquierda de la barra de espacio.

09. MAYÚSCULA

SHIFT

COMANDOS GENERALES DE JAWS Y WINDOWS

DESCRIPCIÓN: Abrir JAWS.

COMANDO: TECLA WINDOWS + R, seguido de la versión de JAWS, ENTER.

DESCRIPCIÓN: Cerrar JAWS.

COMANDO: TECLA JAWS + F4, ENTER.

DESCRIPCIÓN: Mostrar la ventana principal de JAWS.

COMANDO: TECLA JAWS + J.

DESCRIPCIÓN: Minimizar la aplicación activa.

COMANDO: ALT + ESPACIO, N.

DESCRIPCIÓN: Minimizar todas las aplicaciones.

COMANDO: TECLA WINDOWS + M.

DESCRIPCIÓN: Abrir el Menú Inicio.

COMANDO: TECLA WINDOWS.

DESCRIPCIÓN: Mostrar la lista de aplicaciones activas.

COMANDO: TECLA JAWS + F10.

DESCRIPCIÓN: Mostrar la lista de iconos de la bandeja del sistema.

COMANDO: TECLA JAWS + F11.

DESCRIPCIÓN: Escuchar la hora.

COMANDO: TECLA JAWS + F12.

DESCRIPCIÓN: Escuchar la fecha.

COMANDO: TECLA JAWS + F12 dos veces consecutivas.

DESCRIPCIÓN: Ayuda de teclado.

COMANDO: TECLA JAWS + 1 fila de números.

DESCRIPCIÓN: Comandos de JAWS para la aplicación activa.

COMANDO: TECLA JAWS + H.

DESCRIPCIÓN: Comandos de Windows para la aplicación activa.

COMANDO: TECLA JAWS + W.

DESCRIPCIÓN: Ayuda sensitiva de pantalla.

COMANDO: TECLA JAWS + F1.

DESCRIPCIÓN: Activar cursor del PC.

COMANDO: MÁS Teclado Numérico.

DESCRIPCIÓN: Activar cursor de JAWS.

COMANDO: MENOS Teclado Numérico.

DESCRIPCIÓN: Activar cursor Invisible.

COMANDO: MENOS Teclado Numérico dos veces consecutivas.

DESCRIPCIÓN: Cursor activo y su posición.

COMANDO: ALT + SUPRIMIR.

DESCRIPCIÓN: Mover el foco a la barra de Menú o a la cinta de opciones.

COMANDO: ALT.

DESCRIPCIÓN: Abrir el Menú de contexto.

COMANDO: APLICACIONES o MAYÚSCULA + F10.

DESCRIPCIÓN: Cerrar aplicación.

COMANDO: ALT + F4.

DESCRIPCIÓN: Reconocer documento PDF sin etiqueta de accesibilidad.

COMANDO: TECLA JAWS + ESPACIO, O, D.



CARACTERÍSTICAS DE VOZ

DESCRIPCIÓN: Diálogo configuración de voz (Voice Adjustment).

COMANDO: TECLA JAWS + J, seguido de ALT + O, V, ENTER.

DESCRIPCIÓN: Diálogo seleccionar configuración de voz (Select a Voice Profile).

COMANDO: TECLA JAWS + CONTROL + S.

DESCRIPCIÓN: Diálogo seleccionar idioma (Select Language).

COMANDO: TECLA WINDOWS + CONTROL + L.

DESCRIPCIÓN: Desactivar la voz.

COMANDO: TECLA JAWS + ESPACIO, S.

DESCRIPCIÓN: Aumentar la velocidad de la voz y guardar el cambio.

COMANDO: TECLA WINDOWS + ALT + CONTROL + Avanzar página.

DESCRIPCIÓN: Reducir la velocidad de la voz y guardar el cambio.

COMANDO: TECLA WINDOWS + ALT + CONTROL + Retroceder página.

DESCRIPCIÓN: Aumentar la velocidad de la voz temporariamente.

COMANDO: ALT + CONTROL + Avanzar página.

DESCRIPCIÓN: Reducir la velocidad de la voz temporariamente.

COMANDO: ALT + CONTROL + Retroceder página.

NAVEGACIÓN Y LECTURA

Los comandos a continuación se pueden usar en procesadores de texto como Microsoft Word o Wordpad, en documentos de Adobe Reader y en páginas web de Internet Explorer o Firefox.

DESCRIPCIÓN: Carácter siguiente.

COMANDO: FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Carácter anterior.

COMANDO: FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Palabra siguiente

COMANDO: CONTROL + FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Palabra anterior.

COMANDO: CONTROL + FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Línea actual.

COMANDO: TECLA JAWS + FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Línea siguiente.

COMANDO: FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Línea anterior.

COMANDO: FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Oración siguiente.

COMANDO: ALT + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Oración anterior.

COMANDO: ALT + FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Párrafo siguiente.

COMANDO: CONTROL + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Párrafo anterior.

COMANDO: CONTROL + FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Pantalla siguiente.

COMANDO: AVANZAR PÁGINA.

DESCRIPCIÓN: Pantalla anterior.

COMANDO: RETROCEDER PÁGINA.

DESCRIPCIÓN: Final de línea.

COMANDO: FIN.

DESCRIPCIÓN: Inicio de línea.

COMANDO: INICIO.

DESCRIPCIÓN: Final del documento o página web.

COMANDO: CONTROL + FIN.

DESCRIPCIÓN: Principio del documento o página web.

COMANDO: CONTROL + INICIO.

DESCRIPCIÓN: Leer desde la posición del cursor hasta el final del documento o página web.

COMANDO: TECLA JAWS + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Detener lectura.

COMANDO: CONTROL.



EDICIÓN

Los comandos a continuación se pueden usar en procesadores de texto como Microsoft Word o Wordpad, en documentos de Adobe Reader y en páginas web de Internet Explorer o Firefox.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar carácter siguiente.

COMANDO: MAYÚSCULA + FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar carácter anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar palabra siguiente.

COMANDO: MAYÚSCULA + CONTROL + FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar palabra anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + CONTROL + FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar línea siguiente.

COMANDO: MAYÚSCULA + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar línea anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar párrafo siguiente.

COMANDO: MAYÚSCULA + CONTROL + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar párrafo anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + CONTROL + FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar hasta final de línea.

COMANDO: MAYÚSCULA + FIN.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar hasta inicio de línea.

COMANDO: MAYÚSCULA + INICIO.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar pantalla siguiente.

COMANDO: MAYÚSCULA + AVANZAR PÁGINA.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar pantalla anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + Retroceder página.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar hasta principio de documento o página web.

COMANDO: MAYÚSCULA + CONTROL + INICIO.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar hasta final de documento o página web.

COMANDO: MAYÚSCULA+CONTROL + FIN.

DESCRIPCIÓN: Seleccionar todo.

COMANDO: CONTROL + A (versiones en inglés). CONTROL + E (versiones en español).

DESCRIPCIÓN: Decir el texto seleccionado.

COMANDO: TECLA JAWS + MAYÚSCULA + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Copiar al portapapeles de Windows.

COMANDO: CONTROL + C.

DESCRIPCIÓN: Cortar al portapapeles de Windows.

COMANDO: CONTROL + X (solo en ventanas de edición).

DESCRIPCIÓN: Pegar desde el portapapeles de Windows.

COMANDO: CONTROL + V (solo en ventanas de edición).

DESCRIPCIÓN: Eliminar texto o elemento en la posición del cursor.

COMANDO: SUPRIMIR (solo en ventanas de edición).

DESCRIPCIÓN: Eliminar carácter o elemento a la izquierda de la posición del cursor.

COMANDO: RETROCESO (solo en ventanas de edición).

DESCRIPCIÓN: Deshacer.

COMANDO: CONTROL+Z (solo en ventanas de edición).

NAVEGACIÓN EN TABLAS

Los comandos a continuación se usan para navegar en tablas de Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Firefox, Adobe Reader y otros.

DESCRIPCIÓN: Celda siguiente.

COMANDO: ALT + CONTROL + FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Celda anterior.

COMANDO: ALT + CONTROL + FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Celda abajo.

COMANDO: ALT + CONTROL + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Celda arriba.

COMANDO: ALT + CONTROL + FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Leer columna siguiente.

COMANDO: ALT + TECLA WINDOWS + FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Leer columna anterior.

COMANDO: ALT + TECLA WINDOWS + FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Leer fila siguiente.

COMANDO: ALT + TECLA WINDOWS + FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Leer fila anterior.


COMANDO: ALT + TECLA WINDOWS + FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Ir al principio de la tabla.

COMANDO: ALT + CONTROL + INICIO.

DESCRIPCIÓN: Ir al final de la tabla.

COMANDO: ALT + CONTROL + FIN.



NAVEGACIÓN BÁSICA EN CUADROS DE DIÁLOGO O PÁGINAS WEB

DESCRIPCIÓN: Enlace o control siguiente.

COMANDO: TAB.

DESCRIPCIÓN: Enlace o control anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + TAB.

DESCRIPCIÓN: Cambiar el estado de una casilla de verificación.

COMANDO: BARRA de ESPACIO.

DESCRIPCIÓN: Elemento siguiente en una lista de botones de opción o en un cuadro combinado.

COMANDO: FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Elemento anterior en una lista de botones de opción o en un cuadro combinado.

COMANDO: FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Activar enlace o botón.

COMANDO: BARRA de ESPACIO.

DESCRIPCIÓN: Página siguiente.


COMANDO: CONTROL + TAB.

DESCRIPCIÓN: Página anterior.

COMANDO: CONTROL + MAYÚSCULA + TAB.

DESCRIPCIÓN: Salir de un menú o cuadro de diálogo.

COMANDO: ESCAPE.



COMANDOS ESPECÍFICOS PARA LOS NAVEGADORES

DESCRIPCIÓN: Abrir una página web desde el diálogo Ejecutar... (Run...)

COMANDO: TECLA WINDOWS + R, seguido de la dirección de la página web, ENTER.

DESCRIPCIÓN: Abrir una página web desde la barra de direcciones.

COMANDO: ALT + D, seguido de la dirección de la página web, ENTER.

DESCRIPCIÓN: Activar cursor virtual.

COMANDO: MÁS Teclado Numérico en documentos HTML.

DESCRIPCIÓN: Lista de enlaces.

COMANDO: TECLA JAWS + F7.

DESCRIPCIÓN: Lista de encabezados.

COMANDO: TECLA JAWS + F6.

DESCRIPCIÓN: Retroceder una página web.

COMANDO: ALT + FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Avanzar una página web.

COMANDO: ALT + FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Activar el modo de formularios (Forms Mode).

COMANDO: ENTER en cuadros de edición, cuadros combinados, botones de opción, o listas de selección múltiple.

DESCRIPCIÓN: Desactivar el modo de formularios (Forms Mode).

COMANDO: MÁS Teclado Numérico.

DESCRIPCIÓN: Encabezado siguiente.

COMANDO: H.

DESCRIPCIÓN: Encabezado anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + H.

DESCRIPCIÓN: Cuadro de edición siguiente.

COMANDO: E.

DESCRIPCIÓN: Cuadro de edición anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + E.

DESCRIPCIÓN: Enlace no visitado siguiente.

COMANDO: U.

DESCRIPCIÓN: Enlace no visitado anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + U.

DESCRIPCIÓN: Enlace visitado siguiente.

COMANDO: V.

DESCRIPCIÓN: Enlace visitado anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + V.

DESCRIPCIÓN: Tabla siguiente.

COMANDO: T.

DESCRIPCIÓN: Tabla anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + T.

DESCRIPCIÓN: Lista siguiente.

COMANDO: L.

DESCRIPCIÓN: Lista anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + L.

DESCRIPCIÓN: Botón siguiente.

COMANDO: B.

DESCRIPCIÓN: Botón anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + B.

DESCRIPCIÓN: Cuadro combinado siguiente.

COMANDO: C.

DESCRIPCIÓN: Cuadro combinado anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + C.

DESCRIPCIÓN: Botón de opción siguiente.

COMANDO: A.

DESCRIPCIÓN: Botón de opción anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + A.

DESCRIPCIÓN: Casilla de verificación siguiente.

COMANDO: X.

DESCRIPCIÓN: Casilla de verificación anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + X.

DESCRIPCIÓN: Marco siguiente.

COMANDO: M.

DESCRIPCIÓN: Marco anterior.


COMANDO: MAYÚSCULA + M.

DESCRIPCIÓN: Región siguiente.

COMANDO: R.

DESCRIPCIÓN: Región anterior.

COMANDO: MAYÚSCULA + R.



SISTEMAS DE AYUDA

Los comandos a continuación se pueden usar en los temas de ayuda de JAWS o en cualquier sistema estándar de ayuda de Windows (formato CHM).

DESCRIPCIÓN: Temas de ayuda de JAWS.

COMANDO: TECLA JAWS + J, F1.

DESCRIPCIÓN: Temas de ayuda de JAWS para la aplicación activa.

COMANDO: TECLA JAWS + F1 dos veces consecutivas.

DESCRIPCIÓN: Moverse al elemento siguiente en la vista de árbol.

COMANDO: FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Moverse al elemento anterior en la vista de árbol.

COMANDO: FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Abrir un libro en la vista de árbol.

COMANDO: FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Cerrar un libro en la vista de árbol.

COMANDO: FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Abrir un tema en la vista de árbol.

COMANDO: ENTER.

DESCRIPCIÓN: Moverse entre la vista de árbol y el contenido.

COMANDO: F6.

DESCRIPCIÓN: Página siguiente.

COMANDO: CONTROL + TAB.

DESCRIPCIÓN: Página anterior.

COMANDO: CONTROL+ MAYÚSCULA + TAB.



NAVEGACIÓN TÁCTIL

Los comandos a continuación se pueden usar en aplicaciones Metro de Windows como Tiempo (Weather), Tienda (Store) y otras.

DESCRIPCIÓN: Activar Cursor Táctil.

COMANDO: MAYÚSCULA + MÁS Teclado Numérico.

DESCRIPCIÓN: Objeto táctil siguiente.

COMANDO: FLECHA DERECHA.

DESCRIPCIÓN: Objeto táctil anterior.

COMANDO: FLECHA IZQUIERDA.

DESCRIPCIÓN: Objeto táctil siguiente especificado en el rotor.

COMANDO: FLECHA ABAJO.

DESCRIPCIÓN: Objeto táctil anterior especificado en el rotor.

COMANDO: FLECHA ARRIBA.

DESCRIPCIÓN: Opción siguiente en el rotor.

COMANDO: Avanzar página.

DESCRIPCIÓN: Opción anterior en el rotor.

COMANDO: Retroceder página.

DESCRIPCIÓN: Activar objeto táctil.

COMANDO: ENTER.



iaacc Expertos
en educación
online